

# メールアドレス管理画面 利用マニュアル

(ドメイン管理者用)

Ver. 1.0

# 目次

1. ログイン方法 (p2)
2. 新しいメールアドレスの追加 (p3-4)
3. メールアドレスのパスワード変更 (p5-6)
4. メールの転送設定 (p7-8)
5. 転送専用アドレスの追加 (p9-10)
6. メールボックスの容量制限変更 (p11-12)
7. メールアドレスの削除 (p13-14)
8. 管理者パスワードの変更 (p15)

## 1. ログイン方法

Step1: メールアドレス管理画面のURLへアクセス  
URLについては、サーバー設定情報をご確認ください




Step2: 管理者画面IDとパスワードを入力  
管理者IDについては、サーバー設定情報をご確認ください

ログインIDはメールアドレスの形式になっています  
例) admin@example.com

## 2. 新しいメールアドレスの追加

### Step1: アドレスの追加



The screenshot shows the postfix.admin interface. At the top left is the logo and the text "postfix.admin". Below it is a navigation menu with buttons for "メイン", "ドメイン一覧", "アドレス一覧", "パスワード", "ログ表示", and "ログアウト". The "アドレス一覧" button is highlighted with a red dashed box. To the right of the menu is a table of actions:

概要	転送アドレスとメールアドレスの一覧を表示します。ここから編集と削除ができます。
転送先の追加	新しい転送アドレスを作成します。
<b>アドレスの追加</b>	<b>新しいメールアドレスを作成します。</b>
パスワード	パスワードを変更します。
ログ表示	ログファイルを表示します。
ログアウト	ログアウトします。

At the bottom of the page, there is a status bar with the text: "Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld".

← 「アドレス追加」をクリック

### Step2: アドレス作成に必要な情報を入力

新しいアドレス [user1@example.com](mailto:user1@example.com) を追加する場合



The screenshot shows the "新しいメールアドレスの作成" (Create New Mail Address) form in the postfix.admin interface. The form has the following fields:

- ユーザ名: user1
- パスワード: ●●●●
- パスワード (確認): ●●●●
- 名前: ユーザー-1
- 容量制限: 300 MB
- アクティブ:
- ようこそメールの送信:

There are also dropdown menus for the domain (example.com) and a "POP3/IMAPのパスワード" field. A "メールアドレス追加" button is at the bottom of the form. Below the button, a message says: "メールアドレスを追加しました (user1@example.com)".

Annotations with arrows point to the following fields:

- ユーザ名入力 (points to the "ユーザ名" field)
- パスワード入力 (points to the "パスワード" field)
- 名前を入力 (必須ではない) (points to the "名前" field)
- 容量の制限値を入力 (ドメイン全体の容量制限を超える値は入力できません) (points to the "容量制限" field)

必要情報入力後 「メールアドレス追加」をクリック

### Step3: 追加アドレスの確認

postfix.admin

メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 パスワード ログ表示 ログアウト

新しいメールアドレスの作成

ユーザ名:  @ example.com  
パスワード:  POP3/IMAPのパスワード  
パスワード (確認):   
名前:  フルネーム  
容量制限: 300 MB  
アクティブ:   
ようこそメールの送信:

メールアドレス追加

メールアドレスを追加しました。  
(user1@example.com) ← 追加された事を確認

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

アドレス一覧 - アドレス一覧 にて  
実際に新しくアドレスが追加されているかを確認する

メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 パスワード ログ表示 ログアウト

example.com アドレスの追加 転送数の追加  
必要 example.com 転送数: 0 / 100 アドレス数: 3 / 100 検索:

転送先の追加

:: メールアドレス

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ	転送	編集	削除
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい	転送	編集	削除
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除

アドレスの追加

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

追加されたアドレスが表示される

### 3. メールアドレスのパスワード変更

Step1: メールアドレス一覧を表示する

アドレス一覧をクリック

The screenshot shows the Postfix Admin interface. At the top, there are navigation tabs: 'メイン', 'ドメイン一覧', 'アドレス一覧', 'パスワード', 'ログ表示', and 'ログアウト'. The 'アドレス一覧' tab is highlighted with a red dashed circle, and an arrow points to it from the text 'アドレス一覧をクリック'. Below the tabs, there is a green header bar with 'example.com', 'アドレスの追加', '転送先の追加', and a summary: '概要 example.com 転送数: 0 / 100 アドレス数: 3 / 100 検索:'. Below this is a table titled ':: メールアドレス' with columns: 'メールアドレス', '名前', '容量制限 (MB)', '最終更新日', and 'アクティブ'. The table contains three rows of user data. At the bottom, there is a footer with 'Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld'.

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい

Step2: 変更したアドレスの「編集」をクリック

This screenshot is similar to the first one, but the '編集' button in the 'user2@example.com' row of the table is highlighted with a red dashed circle. The rest of the interface, including the navigation tabs and footer, is identical to the previous screenshot.

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい

Step3: 新しいパスワードを入力後、「メールアドレス修正」をクリック

postfix.admin

メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 パスワード ログ表示 ログアウト

メールアドレスの編集

メールアドレス:	user2@example.com	
新しいパスワード:	●●●●	} 新しいパスワードを入力
新しいパスワード (確認):	●●●●	
名前:	ユーザー2	フルネーム
容量制限 (max: 300):	100	MB
アクティブ:	<input checked="" type="checkbox"/>	

メールアドレス修正 終了

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | [Return to change-this-to-your.domain.tld](#)

パスワード入力後クリック

## 4. メールの転送設定

Step1: メールアドレス一覧を表示する

アドレス一覧をクリック



メイン ドメイン一覧 **アドレス一覧** パスワード ログ表示 ログアウト

example.com アドレスの追加 概要 example.com 転送数: 0 / 100 アドレス数: 3 / 100 検索:

転送先の追加

転送先の追加

**:: メールアドレス**

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい	転送	編集	削除
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除

アドレスの追加

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

Step2: 変更したいアドレスの「転送」をクリック



メイン ドメイン一覧 **アドレス一覧** パスワード ログ表示 ログアウト

example.com アドレスの追加 概要 example.com 転送数: 0 / 100 アドレス数: 3 / 100 検索:

転送先の追加

転送先の追加

**:: メールアドレス**

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい	転送	編集	削除
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除

アドレスの追加

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld



Step3: 1行目のアドレスを残し、2行目以降送付先を入力  
user1に届いたメールがuser2, user3へ転送されます  
転送先は別のドメインでも大丈夫です



postfix.admin

メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 パスワード ログ表示 ログアウト

転送先アドレスの編集  
1行に1エントリーです。

転送元:  
user1@example.com  
user2@example.com  
user3@example.com

転送先:

転送先修正

2行目

3行目

1行目を残す

user1@example.comのメールボックスに  
メールを残す為、1行目は必ず残してください

← 転送先を入力後クリック

## 5. 転送専用アドレスの追加

### Step1: アドレス一覧をクリック



The screenshot shows the Postfix Admin interface. At the top, there is a navigation menu with items: メイン, ドメイン一覧, アドレス一覧 (highlighted with a red dashed circle), パスワード, ログ表示, and ログアウト. Below the menu is a header bar for the domain 'example.com' with a search box and statistics: 転送数: 0 / 100, アドレス数: 3 / 100. A dropdown menu is open under 'アドレス一覧', showing options: アドレス一覧, アドレスの追加, and 転送先の追加. The main content area is titled '転送先の追加' and contains a table of email addresses.

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ	転送	編集	削除
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい	転送	編集	削除
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除

At the bottom of the page, there is a footer with the text: Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

### Step2: 転送先の追加をクリック



The screenshot shows the Postfix Admin interface. The navigation menu is the same as in Step 1. The dropdown menu under 'アドレス一覧' is open, and the '転送先の追加' option is highlighted with a red dashed circle. The main content area is titled '転送先の追加' and contains the same table of email addresses as in Step 1.

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ	転送	編集	削除
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい	転送	編集	削除
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除

At the bottom of the page, there is a footer with the text: Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

### Step3: 転送元、転送先を入力し 転送先追加をクリック 転送先は別のドメインでも大丈夫です

The screenshot shows the '新しい転送先の作成' (Create New Forwarding Rule) form in postfix.admin. The form fields are: '転送元アドレス' (Origin Address) with 'info' and '@ example.com' dropdown; '転送先アドレス:' (Destination Address) with 'user1@example.com' and 'メールを転送するアドレス' (Address to forward mail to); and 'アクティブ:' (Active) with a checked checkbox. A '転送先追加' (Add Forwarding Rule) button is circled in orange. Annotations include: '転送元を入力' (Enter origin) pointing to the origin address field; '転送先を入力' (Enter destination) pointing to the destination address field; and '転送元、転送先入力後「転送先追加」をクリック' (After entering origin and destination, click 'Add Forwarding Rule') pointing to the button. Below the form, a note states: 'すべてのメールを受け取るには、転送元に "\*" を使います。別のドメインにすべて転送するには、転送先に "\*.domain.tld" を使います。' (To receive all mail, use "\*" for the origin. To forward all mail to another domain, use "\*.domain.tld" for the destination.)

The screenshot shows the same '新しい転送先の作成' form, but now a success message is displayed: '転送先を追加しました。(info@example.com -> user1@example.com)'. An arrow points to this message. The rest of the form and footer are the same as in the previous screenshot.

「転送先を追加しました」の画面が表示される

## 6. メールボックスの容量制限変更

Step1: メールアドレス一覧を表示する

アドレス一覧をクリック

main domain overview **addresses** password log display log out

example.com addresses overview **summary example.com** transfer count: 0 / 100 address count: 3 / 100 search:

transfer destination addition

**:: メールアドレス**

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい	転送	編集	削除
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除

address addition

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

Step2: 変更したいアドレスの「編集」をクリック

main domain overview **addresses** password log display log out

example.com addresses overview **summary example.com** transfer count: 0 / 100 address count: 3 / 100 search:

transfer destination addition

**:: メールアドレス**

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい	転送	<b>編集</b>	削除
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除

address addition

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

### Step3: 変更したい容量を入力し、「メールアドレスの修正」をクリック

現在の容量が表示されるので削除し、変更したい容量を入力 (ドメイン全体の容量を超える容量は設定できません)

「メールアドレス修正」をクリック

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return

変更後の容量が表示される

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ			
user1@example.com	user1	200	2009-07-15 17:46:31	はい	転送	編集	削除
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

## 7. メールアドレスの削除


Step1: メールアドレス一覧を表示し、削除したいアドレスの「削除」をクリック



The screenshot shows the Postfix Admin interface. The 'アドレス一覧' (Address List) tab is selected. The main content area displays a table of email addresses. The 'Delete' button for the first address is circled in red, and an arrow points to it with the label 'クリック'.

メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ	転送	編集	削除
user1@example.com	user1	100	2009-07-15 17:09:10	はい	転送	編集	削除
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除

Step2: 確認画面が出るので、確認後「OK」をクリック



The screenshot shows the Postfix Admin interface with a confirmation dialog box overlaid. The dialog asks '本当に削除してもよろしいですか?' (Are you sure you want to delete?). The 'OK' button is circled in red, and an arrow points to it with the label 'OKをクリック'.

Windows Internet Explorer

本当に削除してもよろしいですか?  
アドレス: user1@example.com

OK キャンセル

OKをクリック

### Step3: アドレスが削除されているかを確認



postfix.admin

メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 パスワード ログ表示 ログアウト

example.com 表示 概要 example.com 転送数: 0 / 100 アドレス数: 2 / 100 検索:

転送先の追加

:: メールアドレス									
メールアドレス	名前	容量制限 (MB)	最終更新日	アクティブ					
user2@example.com	user2	200	2009-07-15 17:09:23	はい	転送	編集	削除		
user3@example.com	user3	100	2009-07-15 17:09:29	はい	転送	編集	削除		

アドレスの追加

更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

アドレスが削除されているか確認

## 8. 管理者パスワードの変更

### Step1: パスワードをクリック



postfix.admin

パスワードをクリック

メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 **パスワード** ログ表示 ログアウト

**パスワードの変更**

ログイン: admin@example.com

現在のパスワード:


新規パスワード:

新規パスワード (確認):

パスワード変更

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld

### Step2: 現在および新規パスワードを入力し、「パスワード変更」をクリック



postfix.admin

メイン ドメイン一覧 アドレス一覧 **パスワード** ログ表示 ログアウト

**パスワードの変更**

ログイン: admin@example.com

現在のパスワード:  ← 現在のパスワードを入力

新規パスワード:  ← 新しいパスワード入力

新規パスワード (確認):

パスワード変更

パスワード変更をクリック

Postfix Admin 2.2.1.1 | ログイン名 admin@example.com | 更新の確認 | Return to change-this-to-your.domain.tld